



PSIQUETRADER BROOKS-GPT

ROBÔ INTELIGENTE BASEADO NA
METODOLOGIA DE TRADING BROOKS



ALTA PRECISÃO

Entradas com possibilidade
de 60 a 70% de confiança.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de contexto, fluxo e padrões
de mercado em tempo real



GESTÃO PROFISSIONAL

Controle de risco automático
e decisões baseadas em dados



RESULTADOS COMPROVADOS

Desempenho consistente
com vantagem estatística



PsiqueTrader
Psicologia para Trader's



ROBÔ USA **GPT** PARA OPERAR
NO **METATRADER 5**

PSIQUETRADER BROKS **GPT**



MANUAL PROFISSIONAL

Psicólogo

Especialista

Instagram

Plataforma

CNPJ

CRP 19/3164

CEA

@psiquetrader

MetaTrader 5

57.397.539/0001-43

ÍNDICE GERAL

Manual do PSIQUETRADER BROOKS GPT PROFISSIONAL PREMIUM v3.47. Versão reconstruída a partir do código-fonte do robô e do painel real de propriedades do MetaTrader 5. Módulo RIB, módulo Brooks Auto GPT, Telegram, Barra X, Contexto GPT por camadas e todos os recursos avançados. Estatísticas persistem por Número Mágico, independente da troca de contrato WIN.

Seç.	Nome	Seç.	Nome
01	Horário e Número Mágico	13	Trailing Parte 2
02	Configuração de Limites	14	RIB — Recuperação Inteligente Brooks
03	Mínimos por Setup	15	Painel Brooks
04	Filtro Confiança / Probabilidade	16	Visual do Painel
05	Entrada Brooks por Tick	17	Estatística
06	Filtros Operacionais	18	Filtro Direcional / Pushes
07	Barra X	19	Modo Execução / Brooks Auto
08	Sistema de Pontuação Brooks	20	Telegram Avançado
09	Entrada por Motivos	21	OpenAI Configurações Gerais
10	Contexto GPT / Camadas Brooks	22	OpenAI Gestão Barra a Barra
11	Alvo e Stop	23	Modo Teste
12	Trailing		

Confira sempre a versão do robô instalado antes de operar — @psiquetrader.

SEÇÃO 01

Horário e Número Mágico

MUDOU — novos: *InpModoDirecao*, *Pausa por Notícia*, *InpBloquearPrimeirasBarras*

Define quando o robô opera, como identifica suas próprias ordens e as novas travas de horário/notícia da v3.47.

■ *Preencha seu e-mail de compra no campo InpLicençaEmail (fora desta pasta, no topo do painel de propriedades) — sem ele o robô não opera. A licença é validada só pelo e-mail: o mesmo e-mail libera qualquer número de contas MetaTrader.*

InpMagic — Padrão: 26032801

Número mágico que identifica exclusivamente as ordens deste robô. Use números diferentes por EA no mesmo terminal.

InpContratos — Padrão: 0.01

Volume base por operação.

InpModoDirecao (NOVO) — Padrão: Comprar/Vender

Substitui o antigo filtro de direção: Somente Compra / Somente Venda / Comprar e Vender. RIB e inversão não são afetados — continuam livres em qualquer lado.

InpTFExecucao / InpSlippagePoints — Padrão: M5 / 30 pts

Timeframe de leitura/execução e tolerância máxima de deslizamento de preço.

InpHoraInicio / InpHoraFimEntradas — Padrão: 00:00 / 23:00

Janela em que o robô abre NOVAS operações. Fora dela continua de olho no mercado mas não abre posição nova. Trava só ENTRADA — uma cesta já aberta segue sendo escalada, defendida e invertida normalmente.

InpHoraEncerrar — Padrão: 23:59

Horário de encerramento forçado de todas as posições, sem exceção.

InpPausaAtiva / HoraIni / HoraFim — Padrão: false / 12:00 / 12:30

Primeira janela de pausa: bloqueia ENTRADA nova enquanto ativa, sem afetar posição já aberta. Aceita intervalo atravessando a meia-noite.

InpPausaNoticiaAtiva (NOVO) — Padrão: false

Substitui a antiga pausa 2 de horário fixo. Pausa determinística por notícia de alto impacto econômico, filtrada por moeda relevante ao ativo — não depende de interpretação do GPT.

InpPausaNoticiaMinAntes / MinDepois (NOVO) — Padrão: 10 / 5 min

Janela de bloqueio antes e depois do evento de calendário econômico.

InpPausaNoticiaMoedas (NOVO) — Padrão: BRL,USD

Moedas relevantes ao ativo (WIN/WDO: Brasil + EUA/Fed). Aceita lista separada por vírgula.

InpPausaNoticiaImpactoMinimo (NOVO) — Padrão: Alta

Impacto mínimo do evento de calendário para acionar a pausa: Nenhuma / Baixa / Moderada / Alta.

InpPausaEncerrarPosicaoAberta — Padrão: false

Quando true, encerra a posição aberta no instante exato em que a pausa começa (uma única vez). Em false, a posição segue sendo gerida normalmente durante a pausa.

InpUsarDiasPermitidosMes / InpDiasPermitidosMes — Padrão: false / todos os dias

Restringe opcionalmente a operação a dias específicos do mês (vencimento de contrato, feriados regionais).

InpBloquearPrimeirasBarras (NOVO) — Padrão: 1

Número de primeiras barras do pregão em que o robô NÃO abre entrada nova. Só bloqueia ENTRADA — a leitura/contexto da barra continua normal; não mexe em ADD/RIB de cesta já aberta.

SEÇÃO 02

Configuração de Limites

MUDOU — novo: *InpMaxLossesConsecutivos*

A armadura do capital: limites financeiros diários/semanais/mensais, proteção por sequência de losses e por lado da média.

■ *Os limites financeiros são sua principal proteção. Nunca os altere por impulso emocional durante o pregão.*

InpMaxOperacoesDia — **Padrão: 99999**

Máximo de operações (campanhas) por dia.

InpMaxLossesConsecutivos (NOVO) — **Padrão: 0 (desativado)**

Bloqueia novas entradas após N losses consecutivos na mesma campanha. Em 0 fica desligado.

InpLimiteGainDia / InpLimiteLossDia — **Padrão: 0 / 0**

Ao atingir o gain do dia, bloqueia novas entradas. Ao atingir o loss, fecha tudo e bloqueia o dia. Em 0 ficam desativados.

InpLimiteGainSemana / Mes / LossSemana / Mes — **Padrão: 0 / 0 / 0 / 0**

Controles opcionais de proteção semanal e mensal. Em 0 ficam desativados.

InpUsarFiltroSpread / InpSpreadMaxPts — **Padrão: false / 80 pts**

Bloqueia o envio de ordens quando o spread está acima do máximo — proteção contra baixa liquidez.

InpStopHardDiarioAtivo — **Padrão: true**

Ao atingir o limite flutuante (diário/semanal/mensal), fecha tudo e bloqueia imediatamente.

InpRiscoGlobalPrioridadeAbsoluta — **Padrão: true**

O limite de gain/loss financeiro tem prioridade máxima: fecha tudo, cancela ordens pendentes e bloqueia ADD/Defesa/Inversão/Reentrada antes de qualquer outra lógica.

InpUsarLimiteOpsPorLadoMA / InpMaxOpsPorLadoMA — **Padrão: false / 2**

Limita operações por lado da Média Móvel. O limite é pré-reservado no momento em que a ordem é armada — ordens expiradas devolvem o slot automaticamente.

SEÇÃO 03

Mínimos por Setup

MUDOU — novos setups: II, Micro Duplo, 20 Barras Gap

Nível mínimo de confiança e probabilidade exigido para cada setup Brooks ser aceito. Confiança = qualidade técnica do setup. Probabilidade = chance estatística de sucesso.

■ Todos os setups estão com mínimos moderados nesta configuração — nenhum está praticamente desativado por exigência artificial.

Setup	Confiança mínima	Probabilidade mínima
2BR — Reversão de 2 Barras	65	60%
BP — Rompimento com Retração	70	62%
Wedge2 — Cunha	75	65%
Armadilha Outside	78	68%
DB — Fundo Duplo	72	63%
DT — Topo Duplo	72	63%
Rompimento Falho	76	66%
II — Barras Internas (NOVO na família)	68	61%
Micro Duplo — Fundo/Topo (NOVO na família)	70	62%
20 Barras Gap (NOVO na família) — mín. 20 barras sem tocar a MA	65	58%

SEÇÃO 04

Filtro Confiança / Probabilidade

NÃO MUDOU

Camada global de filtro aplicada a TODOS os setups, além dos mínimos individuais da Seção 03.

☐ InpUsarFiltroConfProb	false
☐ InpConfiancaMinima	70
☐ InpProbabilidadeMinima	60.0
☐ true=AND, false=OR	true
☐ InpMinBarrasNovaEntrada	3
☐ InpDistanciaMinNovaEntradaPts	600

Pasta Filtro Confiança/Probabilidade — painel de propriedades do MetaTrader

InpUsarFiltroConfProb / InpModoAND — Padrão: false / true (AND)

Ativa o filtro global. No modo AND, confiança E probabilidade precisam atingir o mínimo simultaneamente (mais rigoroso que OR).

InpConfiancaMinima / InpProbabilidadeMinima — Padrão: 70 / 60%

Mínimos globais aplicados a qualquer setup, independente dos mínimos específicos da Seção 03.

InpMinBarrasNovaEntrada — Padrão: 3 barras

Aguarda pelo menos 3 barras após a última operação antes de considerar nova entrada.

InpDistanciaMinNovaEntradaPts — Padrão: 600 pts

Exige que o preço tenha andado pelo menos 600 pontos desde a última entrada antes de uma nova campanha.

SEÇÃO 05

Entrada Brooks por Tick

MUDOU — novos: *InpModoEntradaBrooksAuto*, *InpMaxDistanciaLinhaR*

Como o robô monitora o mercado e envia as ordens no momento do rompimento da barra de sinal.

InpUsarEntradaPorTick — **Padrão: true**

Monitoramento tick a tick ativo.

InpModoEntradaSetup — **Padrão: Ordem pendente no rompimento**

Coloca uma stop order no nível de rompimento da barra de sinal.

InpModoEntradaBrooksAuto (NOVO) — **Padrão: Rompimento**

Modo de entrada do módulo Brooks Auto na barra seguinte ao sinal: 1 tick ACIMA/ABAIXO do rompimento, ABAIXO_SINAL (1 tick abaixo do high em compra), ou AMBOS (tenta abaixo_sinal primeiro, senão arma rompimento).

InpPermitirLinhaNoBacktest — **Padrão: false**

No Strategy Tester, força sempre ordem pendente (mais fiel ao real). Em true, permite também entrada a mercado no backtest.

InpEntradaSempreBarraSinalMaisTick / InpOffsetEntradaTicks — **Padrão: true / 1 tick**

A entrada é calculada a partir da extremidade da barra de sinal + 1 tick de offset.

InpMaxBarrasAguardarEntrada — **Padrão: 3 barras**

Se a ordem pendente não for executada em 3 barras, é cancelada automaticamente.

InpMaxDistanciaLinhaR (NOVO) — **Padrão: 1.0 R**

Distância máxima em R para a linha de entrada pendente continuar válida — evita perseguir um rompimento que já andou demais.

InpPausaEntreTradesSegundos — **Padrão: 600 s (10 min)**

Pausa mínima entre o fechamento de uma posição e a próxima entrada considerada.

InpMostrarSignalBar — **Padrão: true**

Desenha no gráfico qual foi a barra de sinal identificada pelo robô.



Exemplo real — linha de entrada no rompimento. A barra de sinal define a linha ENTRY: a ordem pendente só executa quando o preço rompe efetivamente esse nível (extremidade da barra + offset de ticks).

SEÇÃO 06

Filtros Operacionais

MUDOU — novo: *InpUsarAjusteEscalaMercado*

Filtros de qualidade para a barra de sinal e posicionamento em relação à Média Móvel.

InpMAMethod / InpMAPeriod / InpMAPrice — Padrão: SMA 20 · Close

Média Móvel Simples de 20 períodos no fechamento — âncora de todos os filtros de distância.

InpNovaEntradaSoAposToqueMA / Tolerância — Padrão: false / 80 pts

Quando ativo, exige que o preço toque a MA20 antes de considerar uma nova entrada — filtro extra de pullback.

InpUsarDistMinMedia / InpDistMinMediaPts — Padrão: false / 180 pts

O preço precisa estar afastado da MA20 para nova entrada, evitando a zona de "Arame Farpado" (barbed wire) de Al Brooks — barras pequenas cruzando a média repetidamente, típico de lateralidade.

InpUsarAjusteEscalaMercado (NOVO) — Padrão: false

Por padrão os pisos de tolerância (30/50/200-600 pts) são fixos, calibrados para WIN. Se true, passam a escalar com o ATR do próprio ativo — pensado para Forex e outros mercados. Não altera nada visualmente nem interfere na decisão do GPT; é só uma constante interna de cálculo. Recomendado só ativar após validar com backtest comparativo no ativo em uso.

InpOperarSoComBarraTendencia — Padrão: false


Exige que a barra de sinal seja uma barra de tendência (corpo definido).

InpCorpoMinPctRange / InpPavioMaxPctRange — Padrão: 55% / 20%

Corpo mínimo do range e pavio máximo — filtra barras indecisas e com rejeição grande.

InpRangeMinPtsBarra — Padrão: 120 pts

Range mínimo em pontos para a barra de sinal ser considerada válida.



Exemplo de Arame Farpado (barbed wire): barras pequenas alternando lado a lado da média (linha vermelha), sem afastamento real — exatamente o cenário que *InpDistMinMediaPts* deve filtrar.

SEÇÃO 07

Barra X

NÃO MUDOU

Barra de referência que define o contexto direcional dominante e filtra entradas contra o fluxo principal.

Barra X	
☐ InpUsarBarraX	false
☐ InpNumeroBarraX	18
☐ InpBarraXFiltrarSetupPorLado	false
☐ InpBarraXUsarComoContexto	false

Pasta Barra X — painel de propriedades do MetaTrader

InpUsarBarraX — Padrão: false

Ativa a identificação da Barra X.

InpNumeroBarraX — Padrão: 18 barras

Analisa as últimas 18 barras para identificar a Barra X — a mais relevante do período.

InpBarraXFiltrarSetupPorLado — Padrão: false

Bloqueia entradas contra o contexto direcional indicado pela Barra X.

InpBarraXUsarComoContexto — Padrão: false

Usa a Barra X também como insumo de contexto para o painel e para o GPT, não só como filtro de entrada.

SEÇÃO 08

Sistema de Pontuação Brooks

NÃO MUDOU

Avalia cada potencial entrada em 4 dimensões independentes antes de qualquer execução.

Sistema de Pontuacao Brooks		
☐	InpUsarSistemaPontuacaoBrooks	true
☐	InpMinMotivosEntrada	2
☐	InpMinMotivosAdd	2
☐	InpPesoContexto	1
☐	InpPesoSetup	1
☐	InpPesoLocalizacao	1
☐	InpPesoComportamento	1
☐	InpExigirDoisMotivosNoGPT	true

Pasta Sistema de Pontuação Brooks — painel de propriedades do MetaTrader

InpUsarSistemaPontuacaoBrooks — Padrão: true

Ativa o sistema multicamada: Contexto, Setup, Localização e Comportamento da barra.

InpMinMotivosEntrada / InpMinMotivosAdd — Padrão: 2 / 2

Exige pelo menos 2 motivos técnicos simultâneos para abrir posição e também para cada ADD.

Pesos: Contexto/Setup/Localização/Comportamento — Padrão: 1 / 1 / 1 / 1

Os pesos somam de verdade para o mínimo de motivos: subir o peso de uma dimensão pra 3 faz ela valer 3 motivos, não mais 1. Com todos em 1, cada dimensão ativa conta 1 motivo.

InpExigirDoisMotivosNoGPT — Padrão: true

Exige que o próprio parecer do GPT cite pelo menos 2 motivos técnicos para validar a entrada.

SEÇÃO 09

Entrada por Motivos

NÃO MUDOU

Sistema de justificativa técnica — cada operação precisa apresentar pelo menos N motivos válidos e configuráveis.

Entrada por Motivos		
☐	InpUsarEntradaPorMotivos	true
☐	InpQuantidadeMinimaMotivos	2
☐	InpMotivoContextoFavoravel	true
☐	InpMotivoAlwaysIn	true
☐	InpMotivoBarraX	true
☐	InpMotivoBarraTendencia	true
☐	InpMotivoDistanciaMedia	true
☐	InpMotivoRRMinimo	false

Pasta Entrada por Motivos — painel de propriedades do MetaTrader

InpUsarEntradaPorMotivos / InpQuantidadeMinimaMotivos — Padrão: true / 2

Ativa o sistema e exige pelo menos 2 motivos marcados como ativos.

Motivo	Status	O que verifica
InpMotivoContextoFavoravel	ATIVO	Tendência/canal/timeframes favoráveis
InpMotivoAlwaysIn	ATIVO	AlwaysIn confirma a direção
InpMotivoBarraX	ATIVO	Barra X confirma direção (Seção 07)
InpMotivoBarraTendencia	ATIVO	Barra de sinal obrigatoriamente forte
InpMotivoDistanciaMedia	ATIVO	Distância da MA como motivo extra
InpMotivoRRMinimo	INATIVO	RR mínimo como motivo extra

SEÇÃO 10

Contexto GPT / Camadas Brooks

SEÇÃO TOTALMENTE NOVA

Camadas de leitura de contexto Brooks: padrões de compressão (ii/ioi/OIO/OB) como contexto — nunca como gatilho isolado — e os perfis funcionais de agressividade.

■ *Plano fechado: ii/ioi/OIO/OB e Triângulo em Expansão deixam de gerar sinal de entrada independente — viram PADRÕES que só alimentam o contexto. A entrada só acontece se um SETUP de verdade aparecer depois, e o peso desses padrões só conta se o cenário ao redor (AlwaysIn, tendência, EMA) também favorecer.*

InpUsarContextoCompressao — **Padrão: true**

ii/ioi/OIO/OB viram contexto, nunca gatilho de entrada.

InpUsarOIO — **Padrão: true**

Detecta Outside-Inside-Outside como contexto.

InpUsarOB — **Padrão: true**

Detecta Outside Bar como contexto.

InpUsarTrianguloExpansao — **Padrão: true**

Detecta triângulo em expansão como estrutura.

InpUsarContextBeforeTTR / InpBarrasContextBeforeTTR — **Padrão: true / 15**

Calcula o contexto das barras antes do TTR (Trading Range), com janela de 10 a 20 barras.

InpTTRBreakoutModeMinBarras — **Padrão: 10**

A partir desta barra, o TTR ganha contexto de "Breakout Mode".

InpTTRProlongadoBarras — **Padrão: 20**

Referência de TTR prolongado / alta cautela.

InpPesoMaxContextBeforeTTR / InpPesoCompressaoFavoravel — **Padrão: 12 / 4**

Teto de contribuição do contexto pré-TTR e bônus quando padrão + contexto estão favoráveis.

InpUsarLeituraBrooks — **Padrão: true**

Ativa a leitura contextual Brooks.

InpPerfilBrooks — **Padrão: AGRESSIVO**

AGRESSIVO ("Personalizado") roda sem regras extras, só com os inputs manuais. EQUILIBRADO ("Moderado") bloqueia contra-tendência quando o canal está definido, e em canal lateral exige motivos OU contexto a favor. CONSERVADOR só opera a favor da tendência em canal estreito, exigindo motivos E contexto.

InpUsarAlwaysIn — **Padrão: false**

Só opera no lado dominante (compradores ou vendedores), bloqueando entradas contra o fluxo, quando ativo.

AlwaysIn: StrongBars/BodyPercent/CloseNearExtreme/Score — **Padrão: 2 / 50% / 60% / 3**

Critério para definir o lado dominante.

InpBloquearLadoContrarioAlwaysIn / InpUsarFiltroRRNoAlwaysIn — **Padrão: false / false**

Bloqueia o lado contrário ao AlwaysIn e exige RR mínimo também para ADDs guiados pelo AlwaysIn, quando ativos.

InpBloquearContraTendenciaReal / M5M15 / UsarCanal — **Padrão: false / false / true**

Triple lock de contexto: bloqueia compra em fluxo de baixa (e venda em fluxo de alta), pode exigir M5+M15 alinhados e reforça com o canal Bull/Bear.

InpBarraXSoSeAlinhadaAoFluxo — **Padrão: true**

A Barra X (Seção 07) não domina a decisão se contrariar M5/M15/canal.

SEÇÃO 11

Alvo e Stop

MUDOU — Stop BK consolidado + teto universal `InpStopMaximoPts`

Como o stop é calculado, o risco-retorno mínimo aceito e o trailing imediato barra a barra.

■ O RR mínimo exigido em cada entrada se adapta à força do contexto (canal + confluência direcional), com piso de segurança que nunca permite RR abaixo de 1:1.

InpRRMinimo — Padrão: 1.0

RR usado quando o canal ainda não foi classificado. Aceita valores fracionários, mas o RR realmente aplicado vem de `ResolveRRMinimoPorContexto()`, com piso próprio de 1.0.

InpRRParcial — Padrão: 1.0

Input declarado mas não usado em nenhum lugar do código — órfão, sem efeito.

InpUsarTrailingBarraBarra / AtivaAPartirPts / BufferPts — Padrão: false / 180 / 40 pts

Trailing simples por barra a barra, independente do trailing por R (Seção 12).

InpTipoStop (NOVO padrão) — Padrão: Stop BK

Modo de cálculo do stop consolidado: Pontos / Estrutural / BK. Stop BK passa a ser o modo padrão desta versão.

InpStopMinimoPts / InpStopMaximoPts — Padrão: 180 / 1.200 pts

Faixa de segurança do stop.

Teto universal (NOVO) — Padrão: `InpStopMaximoPts`

Antes o teto só valia no modo Pontos. Agora `InpStopMaximoPts` é um teto novo e independente que vale em QUALQUER modo de stop (inclusive Estrutural/BK) — rede de segurança contra um stop absurdo (erro de cálculo, ativo errado), nunca reprova um stop estrutural normal do dia. 0 = desligado.

Canal	RR mínimo	Observação
Lateral	0.8 — piso 1.0	Piso elevado para 1.0 automaticamente
Transição	1.0	Contexto indefinido
Largo	2.0	Tendência ampla
Estreito	3.0	Tendência bem definida

SEÇÃO 12

Trailing

MUDOU — gestão contextual por tipo de canal (4 alvos em R)

O trailing por R é o sistema mais sofisticado do robô — protege lucro de forma proporcional ao risco e ao contexto de canal de cada operação.

InpUsarTrailingPorR / InpTrailHibridoRBarraBarra — Padrão: true / true

Ativa o trailing proporcional ao risco (R). Após o gatilho de R, passa a proteger pela mínima/máxima da barra anterior.

InpTrailStartScalp_R / Normal_R / Trend_R — Padrão: 0.8R / 1.0R / 2.0R

Gatilhos de ativação do trailing por R, conforme o modo identificado pelo score da operação.

InpScoreModoNormal / InpScoreModoTrend — Padrão: 55 / 75

Define o modo pelo score: abaixo de 55 = Scalp, entre 55 e 75 = Normal, acima de 75 = Trend.

InpTrailStartScalpPts / NormalPts / TrendPts — Padrão: 120 / 180 / 300 pts

Versão em pontos fixos dos mesmos gatilhos, referência complementar ao R.

InpCanalContextoGestaoAtivo (gestão contextual) — Padrão: true

Ativa a gestão contextual por canal: o trailing e o alvo se adaptam ao estado do canal — 4 alvos em R conforme a tabela abaixo.

Canal	Trail	RR mínimo
Estreito	3.0R	3.0
Largo	—	2.0
Transição	1.0R	1.0
Lateral	0.8R	0.8 — piso 1.0

SEÇÃO 13

Trailing Parte 2

NÃO MUDOU

Modo de proteção do trailing, break-even e trava de lucro mínimo — mecânica complementar à gestão contextual da Seção 12.

Trailing Inteligente	
☐ InpUsarTrailingPorR	true
☐ apos atingir o gatilho em R, passa a proteger pela barra anteri	true
☐ InpTrailStartScalp_R	0.8
☐ InpTrailStartNormal_R	1.0
☐ InpTrailStartTrend_R	2.0
☐ C1.1: canal estreito/largo/transicao/lateral controla gestao	true
☐ Canal estreito: alvo maior	3.0
☐ Canal largo: alvo intermediario	2.0
☐ Transicao: alvo curto	1.0
☐ Lateral: alvo curto	0.8
☐ InpTrailStartScalpPts	120
☐ InpTrailStartNormalPts	180
☐ InpTrailStartTrendPts	300
☐ InpScoreModoNormal	55
☐ InpScoreModoTrend	75
☐ InpModoProtecaoTrail	TrailProtect_BreakEven
☐ InpBreakEvenBufferPts	20
☐ InpProtecaoAgressiva_R	0.5
☐ InpProtecaoAgressivaPts	80

Pasta Trailing Inteligente — painel de propriedades do MetaTrader

InpModoProtecaoTrail — Padrão: TrailProtect_BreakEven

Modo de proteção padrão é mover o stop para break-even.

InpBreakEvenBufferPts — Padrão: 20 pts

Buffer no break-even — evita que o stop seja acionado por ruído mínimo.

InpProtecaoAgressiva_R / InpProtecaoAgressivaPts — Padrão: 0.5R / 80 pts

Ao atingir 0.5R de lucro, garante pelo menos 80 pontos protegidos — trava parcial de lucro mínimo.

SEÇÃO 14

RIB — Recuperação Inteligente Brooks

SEÇÃO NOVA — substitui Escalar Financeiro, Inversão Inteligente, Cesta de Inversão, Defesa Anti-Pendurado e Parcial da Defesa

Sistema de gestão pós-entrada. Quando uma posição vai contra, o RIB não fecha imediatamente: analisa o contexto e tenta recuperar o loss com ADDs técnicos em níveis precisos. Só encerra ou inverte quando há evidência técnica objetiva suficiente.

■ *Filosofia do RIB: RECUPERAR > ENCERRAR > INVERTER. Com InpUsarRIB=false, o robô opera sem gestão ativa de recuperação (módulos legados desativados internamente nesta versão).*

InpUsarRIB — Padrão: true

Liga o motor RIB — nesta versão o RIB vem ATIVO por padrão.

InpRIBAgressividade — Padrão: Conservador

Conservador ou Agressivo — nível de exigência geral do motor.

InpRIBMostrarLinhaVisual — Padrão: true

Desenha no gráfico o próximo nível de recuperação do RIB.

InpRIBBarrasEspera — Padrão: 1

Barras iniciais sem ação após a entrada.

InpRIBBarrasDecisao — Padrão: 10

Nesta barra: obrigatório decidir RECUPERAR / ENCERRAR / INVERTER.

InpRIBBarrasEntreAdds — Padrão: 2

Mínimo de barras de reavaliação contextual entre dois ADDs consecutivos. 0 = só contexto.

InpRIBEvidenciasEncerrar — Padrão: 3

Critérios mínimos (1 a 5) para encerrar na reavaliação pós-ADD.

InpRIBLimiarChecklistExaustao (NOVO) — Padrão: 60

Score 0-100 do checklist de exaustão.

InpRIBMaxRecuperacoes — Padrão: 10

Máximo de ADDs (recuperações) permitidos por campanha.

InpRIBMultiplicadorVol — Padrão: 2.0

Multiplicador exponencial de volume nos ADDs: 1→2→4→8...

InpRIBMultiplicadorInv — Padrão: 2.0

Multiplicador de volume na inversão: volume aberto × este valor, limitado pelo teto.

InpRIBMaxContratos — Padrão: 8.0

Teto absoluto de contratos, válido para ADDs e inversões.

InpRIBStopCatastroficoAtivo / Mult (NOVO) — Padrão: true / 6.0x

Rede de segurança: stop físico muito largo nas pernas de ADD do RIB, só para o cenário de EA parado (VPS/licença) — não interfere na gestão normal.

InpRIBGraceReconexaoSeg (NOVO) — Padrão: 120 s

Buraco de conexão acima do qual o RIB espera 1 barra nova confirmada antes de encerrar/inverter após reinício.

InpPendingEntryValidadeMin (NOVO) — Padrão: 120 min

Entrada armada persistida além deste tempo é descartada ao restaurar — nunca fica presa esperando toque velho.

InpRIBMaxReiniciosJanela / JanelaReiniciosMin (NOVO) — Padrão: 3 / 10 min

Máximo de reinícios curtos tolerados na janela antes de tratar como instabilidade real.

InpRIBNivelRecuperacao — Padrão: Automático (AUTO)

Sequência automática: 100% da barra → último fundo/topo → 50% da perna. Também disponível: 100% Barra, 50% Perna, Último Fundo, 50% Dia.

InpRIBLookbackFundo — Padrão: 10 barras

Janela de barras para buscar o último fundo/topo relevante.

InpRIBAlvoFinanceiro — Padrão: R\$ 50

Lucro financeiro que encerra a cesta de recuperação automaticamente.

InpModoGestaoRIB — Padrão: Híbrido

Trailing: sempre ativo, alvo financeiro só após 1º ADD. RIB: trailing nunca atua, alvo desde a entrada. Híbrido: trailing ativo antes do 1º ADD, bloqueado depois — alvo só após 1º ADD/inversão.

InpRIBPermitirInversao — Padrão: true

Permite inverter na barra de decisão ou durante reavaliação pós-ADD.

InpRIBConfiancaMinInv — Padrão: 70

Confiança mínima do setup contrário para autorizar a inversão.

SEÇÃO 15

Painel Brooks

MUDOU — novos: painel Brooks Auto, análises GPT no painel

Estilo visual e configuração do painel principal e do painel separado do módulo AUTO GPT.

■ *Os controles individuais de exibição de resultado (Dia/Mês/Total/Float) e o botão IA ficam na pasta Visual do Painel — ver Seção 16.*

InpEstiloPainel — Padrão: BookBrooks

Estilo do painel completo.

InpPainelAvancado — Padrão: true

O painel ganha linhas analíticas extras.

InpMostrarPainelBrooksAuto / X / Y — Padrão: true / 650 / 31

Exibe o painel separado "=== AUTO GPT ===" ao lado do painel principal.

InpMostrarAnalisesGPTPainel (NOVO) — Padrão: true

Linha extra no painel Auto GPT com a quantidade de análises GPT feitas hoje (texto/foto).

InpGraficoEscuro — Padrão: true

Aplica esquema escuro ao gráfico e ao painel (efeito depende de InpAplicarEstiloGrafico, Seção 16).

InpMostrarContadorBarras / Fonte / Offset — Padrão: true / 9 / 80 pts

Mostra no gráfico a contagem de barras desde eventos relevantes.

SEÇÃO 16

Visual do Painel

MUDOU — novos: linhas de impulso/lateralidade, chave visual mestre do canal

Painel de informações no gráfico e o Canal Brooks visual clássico (LOW/UP/MID).

InpMostrarPainel — **Padrão: true**

Exibe o painel principal no gráfico.

InpMostrarBotaoIA (NOVO) — **Padrão: true**

Mostra/oculta o botão IA abaixo do botão ANALISAR.

InpMostrarResultadoDia/Mes/Total/Float (NOVOS) — **Padrão: true / true / true / true**

Controles individuais para mostrar/ocultar cada campo da linha de resultados do painel — 100% visual.

InpPainelX / Y / W / H — **Padrão: 10, 30 · 500×300**

Posição e dimensão do painel.

InpPainelBg / Fg / Borda / Marca — **Padrão: White / Black / DimGray / DimGray**

Cores do painel — esquema claro por padrão.

InpDesenharCanalBrooksVisual (NOVO — chave mestre) — **Padrão: true**

Chave visual mestre do Canal Brooks — liga/desliga todo o subsistema visual do canal de uma vez.

InpMostrarCanalVisual — **Padrão: true**

Exibe o canal clássico 1.6H (linhas LOW/UP/MID).

InpCanalBrooksUsarContexto — **Padrão: true**

O canal classificado também alimenta o painel, o GPT e a gestão contextual (Seção 12).

InpMostrarLinhasImpulsoLateralidade / Lookback (NOVO) — **Padrão: true / 20 barras**

Desenha linhas cinzas pontilhadas de impulso/lateralidade com o lookback configurado.

InpCanalLookbackBars — **Padrão: 28 barras**

Janela de cálculo do canal visual.

InpCorCanalBull / Bear / Neutro — **Padrão: DeepSkyBlue / Tomato / DarkGray**

Cores do canal por contexto.

InpMostrarPosicaoCanal / InpResetCanalDiario — **Padrão: true / true**

Mostra a posição do preço no canal e reseta o cálculo todo dia.

InpCanalTightATRMax / InpCanalSlopeForteATR — **Padrão: 1.15 / 0.30**

Limiares técnicos que classificam o canal como "estrito" ou de "inclinação forte", usados pela gestão contextual da Seção 12.

InpAplicarEstiloGrafico — **Padrão: true**

Aplica estilo de gráfico ao carregar. Se false, o robô não mexe nas cores do gráfico/velas.

SEÇÃO 17

Estatística

MUDOU — novos: *InpReenviarHistorico*, *InpUsarDiasHistorico*

Estatística de assertividade por setup em tempo real e exportação de relatórios.

■ *Recurso de reenvio de histórico exclusivo da linha PREMIUM.*

InpMostrarEstatisticaSetup / Expandida — **Padrão: true / true**

Exibe estatísticas por setup no painel, em versão expandida.

InpUsarFiltroAssertividadeSetup — **Padrão: false**

O filtro de assertividade fica desligado por padrão — só mostra a estatística, sem bloquear.

InpMinAssertividadeSetupPct / MinAmostra — **Padrão: 55% / 10 trades**

Quando o filtro estiver ligado: exige 55% de assertividade com pelo menos 10 trades.

InpAutoAnaliseSetupsBacktest — **Padrão: true**

Gera ranking/score por setup automaticamente durante o backtest.

InpAutoBloquearSetupRuim / Score / MinTrades — **Padrão: false / 55 / 10**

Auto-bloqueio de setups fracos, desligado por padrão.

InpExportarAnaliseSetupsCSV / RelatorioCompletoCSV — **Padrão: true / true**

Exporta análise de setups e histórico completo em CSV para MQL5/Files.

InpReenviarHistorico (NOVO) — **Padrão: false**

Antes vivia numa pasta própria ("Reenvio de Histórico"); agora faz parte da Estatística. Marque true, aplique 1x e volte para false — reenvia com segurança (sem duplicar) todo o histórico do número mágico atual para o painel.

InpUsarDiasHistorico / InpDiasHistorico (NOVO) — **Padrão: false / todos os dias**

Filtro opcional do reenvio: restringe aos dias do mês marcados, usando a data de FECHAMENTO de cada trade como referência.

SEÇÃO 18

Filtro Direcional / Pushes

NÃO MUDOU

Filtra entradas pelo fluxo direcional e pela contagem de pushes (impulsos consecutivos).

■ *Entrar em continuação após 3 pushes é operar em exaustão.*

InpUsarFiltroDirecional — **Padrão: true**

Bloqueia entradas contra o fluxo dominante detectado.

InpFiltroDirecionalCanalForte — **Padrão: true**

Modo extra-restritivo em canal de tendência forte.

InpMinPushesWedge — **Padrão: 3 pushes**

Mínimo de impulsos para o setup Wedge ser válido.

InpBloquearContinuacao3Pushes / InpLiberarReversao3Pushes — **Padrão: true / true**

Após 3 pushes, bloqueia continuação (mercado exausto) e libera setups de reversão.

SEÇÃO 19

Modo Execução / Brooks Auto

SEÇÃO NOVA — expandida de 5 para 11 modos, módulo Brooks Auto GPT completo

Motor principal de entrada e o módulo Brooks Auto — leitura autônoma de setups com IA, agora com 11 modos de operação.

InpHibridoBarrasPorMotor — Padrão: 2

No modo Híbrido, alterna entre X barras por motor (mínimo 1).

InpModoAlimentarBrooks — Padrão: Avisar Robô

Só relevante no modo AUTO GPT ALIMENTAR ROBO: injeta em "best" só quando o sistema local não achou nada, passando por todos os filtros normais.

InpPontuacaoMinimaSetup — Padrão: 7

Pontuação mínima (sistema de pesos) para autorizar o setup do módulo Brooks Auto.

InpModoBrooksAuto — Padrão: Conservador

Conservador: só a favor da tendência, exige H2/L2 ou barra forte, evita contra-canal. Agressivo: permite reversões de fundo/topo, H1/L1 em S/R, contra-tendência com clímax + barra forte.

InpModoBarbWire (NOVO) — Padrão: Desligado

Deteção de Barb Wire (arame farpado): Desligado / Desconta pontos / Bloqueia o setup.

InpModoFiltroSegundaEntrada (NOVO) — Padrão: Desligado

Filtro de preço da 2ª entrada: Desligado / Desconta pontos / Bloqueia.

InpExigirSegundaTentativaAposImpulso / MinBarrasImpulso (NOVO) — Padrão: false / 4 barras

Exige uma 2ª tentativa após impulso contra-tendência de N barras.

InpModoMicroDuplo (NOVO) — Padrão: Bônus de confiança

Micro Topo/Fundo Duplo: desligado ou soma pontos de confiança.

InpMostrarSetupsNoGrafico — Padrão: true

Linhas amarela (entrada) / vermelha (stop) / verde (alvo) + texto do setup no gráfico.

InpMaxAnalisesBrooksDia — Padrão: 10

Limite diário de chamadas GPT exclusivas do módulo Brooks Auto.

InpFrequenciaParecerBrooksBarras (NOVO) — Padrão: 0 (desligado)

Se $N > 0$, pede parecer informativo do GPT a cada N barras mesmo sem setup válido (conta no mesmo limite diário).

InpLookbackBarrasBrooks — Padrão: 20 barras

Janela de barras fechadas analisada a cada avaliação.

InpAutoGPTPermitirTrailing (NOVO) — Padrão: true

Trailing sugerido pelo GPT (1 tick além da última barra fechada, só aberta) — só nos modos AUTO GPT.

InpAutoGPTUsaRIB (NOVO) — Padrão: false

Define se o Auto GPT respeita a decisão do RIB antes de SAIR/REDUZIR.

InpAutoGPTUsarPausaReflexiva (NOVO) — Padrão: true

Antes de cada entrada autônoma, pergunta ao GPT se convém pausar — evita entrar em barras seguidas sem o contexto "respirar". Só ativo no AUTO GPT.

InpAutoGPTBarrasEntreReflexoes (NOVO) — Padrão: 3

A cada quantas barras o Auto GPT reconsulta o GPT sobre pausar.

Modo	Comportamento
MODO_SO_AVISAR	Robô identifica setups e avisa — nunca envia ordens.
MODO_OPERAR (padrão)	GPT valida e tem poder de liberar/bloquear entradas automaticamente.
MODO_CONFIRMAR_SETUP	Aguarda confirmação do usuário antes de executar cada entrada.
MODO_GPT_VALIDAR_AVISAR	GPT valida mas apenas avisa — execução manual.
MODO_GPT_VALIDAR_OPERAR	GPT valida e opera autonomamente com score mínimo.
AUTO GPT INFORMAR	Módulo Brooks Auto ativo apenas informativo — nunca envia ordens.
AUTO GPT OPERAR	Brooks Auto opera 100% autonomamente, respeitando limites financeiros e horário.
AUTO GPT CONFIRMAR SETUP	Brooks Auto identifica e aguarda confirmação do usuário antes de executar.
AUTO GPT ALIMENTAR ROBO	Sinal Brooks Auto injeta no pipeline clássico quando o sistema local não achou nada.
AUTO GPT OPERAR + VALIDAR GPT	Brooks Auto opera com validação GPT adicional por score mínimo.
HÍBRIDO — Validar+Operar+Auto	Alterna entre motores a cada N barras (InpHibridoBarrasPorMotor).

SEÇÃO 20

Telegram Avançado

NÃO MUDOU

Integração com Telegram — mensagens e parecer do GPT direto no celular, com botões de ação rápida e suporte a comandos em linguagem natural.

Telegram Avançado (opcional)	
☐ Habilitar botões inline (COMPRAR/VENDER/ZERAR/ANALISAR/PAUSAR)	true
☐ envia ao Telegram toda mensagem/parecer do GPT (mesmo texto do	false
☐ Token do Bot (BotFather)	
☐ Chat ID (privado/grupo/canal)	
☐ quando o GPT recomendar zerar/encerrar, envia botao "Zerar posi	false
☐ intervalo minimo (segundos) entre consultas ao Telegram para le	5
☐ true: envia tambem um print do grafico junto da mensagem do GPT	false
☐ print com menos que isso (KB) e tratado como invalido/tela pret	15
☐ ordem de envio: imagem antes ou depois do texto	Texto primeiro, depois a imagem
☐ Liga/desliga o envio automatico de imagem/mensagem periodica	false
☐ Intervalo em minutos entre cada envio automatico	15
☐ comando GPT em linguagem natural: canal de entrada	desligado
☐ true: usa prompt abaixo em vez do padrao do codigo	false
☐ prompt personalizado para o GPT	Voce e um especialista em price

Pasta Telegram Avançado — painel de propriedades do MetaTrader

■ Nunca compartilhe o Token do Bot publicamente.

InpTelegramBotoesInline — Padrão: true

Botões de ação rápida (COMPRAR/VENDER/ZERAR/ANALISAR/PAUSAR) nas mensagens.

InpEnviarRespostasGPTTelegram — Padrão: false

Quando true, encaminha o texto completo de cada parecer do GPT.

InpTelegramBotToken / InpTelegramChatId — Padrão: vazio

Credenciais do bot (BotFather) e o Chat ID que recebe as mensagens. Requer habilitar WebRequest para api.telegram.org.

InpTelegramConfirmarZerarComBotao — Padrão: false

Envia botão dedicado "Zerar posição" quando o GPT recomendar encerrar.

InpTelegramPollSeconds — Padrão: 5 segundos

Intervalo mínimo entre consultas ao Telegram para ler cliques de botão.

InpTelegramEnviarGrafico / OrdemMidia — Padrão: false / Texto primeiro

Anexa print do gráfico à mensagem; quando ativo, o texto chega antes da imagem.

InpTelegramEnvioPeriodico / IntervaloMinutos — Padrão: false / 15 min

Envio periódico automático desligado por padrão.

InpModoComandoGPT — Padrão: Desligado

Quando ativado, aceita comandos em linguagem natural via Telegram com prefixo "gpt," — o GPT interpreta e retorna JSON para confirmação antes de executar.

InpUserPromptPersonalizado — Padrão: false

Quando true, usa InpPromptPersonalizado em vez do prompt padrão do código.

SEÇÃO 21

OpenAI Configurações Gerais

NÃO MUDOU

Parâmetros da integração direta com a API da OpenAI usada para validar entradas, ADDs, inversões e defesas.

OpenAI Direto (VALIDACAO)	
☐ InpUsarGPTDireto	false
☐ InpOperarManualGPT	false
☐ InpOpenAIKey	
☐ InpOpenAIModel	gpt-4.1-mini
☐ InpTimeoutMs	15000
☐ InpScoreMinimoGPT	0.55
☐ InpUsarControleFreqGPT	true
☐ InpModoFreqGPT	GPT_POR_BARRAS
☐ InpMinutosEntreAnalisesGPT	5
☐ InpBarrasEntreAnalisesGPT	3
☐ 0 = sem limite diario para novos setups; repeticoes sao control	0
☐ InpMaxGPTAddDia	5
☐ InpMaxGPTInversaoDia	5
☐ InpMaxGPTDefesaDia	5
☐ InpBloquearOperacaoAoAtingirLimiteGPT	true

Pasta OpenAI Direto (Validação) — painel de propriedades do MetaTrader

■ Nunca compartilhe sua chave de API. Ela dá acesso à sua conta OpenAI.

InpUsarGPTDireto — Padrão: false

A validação direta via GPT fica desligada por padrão — o robô roda só com a lógica Brooks local até ser ativada.

InpOperarManualGPT — Padrão: false

Quando true, o GPT só sugere e a execução final fica manual.

InpUsarStopSugeridoGPT / InpUsarAlvoSugeridoGPT — Padrão: true / true

As sugestões de stop e alvo do GPT podem substituir o cálculo padrão.

InpOpenAIKey / InpOpenAIModel — Padrão: vazio / gpt-4.1-mini

Chave de API (pessoal, nunca compartilhar) e modelo usado.

InpTimeoutMs / InpScoreMinimoGPT — Padrão: 15.000 ms / 0.55

Timeout de 15s por consulta; score mínimo de 55% para aprovar.

InpUsarControleFreqGPT / InpModoFreqGPT — Padrão: true / GPT_POR_BARRAS

Controla a frequência de chamadas à IA por barras (padrão) ou por minutos.

InpMinutosEntreAnalisesGPT / InpBarrasEntreAnalisesGPT — Padrão: 5 min / 3 barras

Intervalo entre consultas, conforme o modo de frequência escolhido.

InpMaxGPTEntradaDia — Padrão: 0 (sem limite)

Repetições são controladas por fingerprint, não por contagem diária fixa.

InpMaxGPTAddDia / InversaoDia / DefesaDia — Padrão: 5 / 5 / 5

Máximo de chamadas à IA por tipo de evento por dia — limita custo.

InpBloquearOperacaoAoAtingirLimiteGPT — Padrão: true

Ao atingir o limite diário, bloqueia a operação daquele tipo em vez de operar sem validação da IA.

SEÇÃO 22

OpenAI Gestão Barra a Barra

NÃO MUDOU

Como o GPT gerencia posições já abertas, barra a barra.

☐ InpBloquearOperacaoPorAnginamentoGPT	true
OpenAI Direto (GESTAO BARRA A BARRA)	
☐ InpUsarGestaoGPTBarraBarra	false
☐ InpGestaoGPTBarrasEntreAnalises	1
☐ InpGestaoGPTMaxBarrasSemAndar	5
☐ InpGestaoGPTScoreMinAcao	0.62
☐ InpGestaoGPTPermitirEscalar	true
☐ InpGestaoGPTPermitirReduzir	true
☐ InpGestaoGPTPermitirSair	true
☐ InpGestaoGPTPermitirInverter	true
☐ manda o screenshot do grafico junto com toda consulta ao GPT (A	false

Pasta OpenAI Direto (Gestão Barra a Barra) — painel de propriedades do MetaTrader

■ A gestão barra a barra de uma posição já aberta não é mais bloqueada pelo InpHoraFimEntradas.

InpUsarGestaoGPTBarraBarra — Padrão: false

Ativa a gestão ativa pelo GPT a cada nova barra.

InpGestaoGPTBarrasEntreAnalises — Padrão: 1 barra

Consulta o GPT a cada 1 barra nova para posições abertas.

InpGestaoGPTMaxBarrasSemAndar / LucroMinAndouMoeda — Padrão: 5 barras / 0.0

Se a posição ficar 5 barras sem avançar o lucro mínimo configurado, o GPT pode recomendar ação.

InpGestaoGPTScoreMinAcao — Padrão: 0.62

Score mínimo de 62% para o GPT agir; abaixo disso, mantém a posição sem intervenção.

InpGestaoGPTPermitirEscalar / Reduzir / Sair / Inverter — Padrão: true / true / true / true

As 4 ações que o GPT pode tomar na gestão barra a barra.

InpGPTUsarImagem — Padrão: false

Manda o screenshot do gráfico junto com toda consulta ao GPT (Auto GPT e gestão barra a barra), desligado por padrão.

SEÇÃO 23

Modo Teste

MUDOU — novo: *InpTesterGPTMode* com 3 opções

Ferramentas de desenvolvimento e simulação do gate GPT em backtest.

■ *Ferramentas de desenvolvimento. Nunca ative *InpForcarSetupTeste* em conta real.*

InpTesterGPTMode (NOVO) — Padrão: **Brooks Local**

Backtest sem WebRequest: OFF (não simula GPT) / BYPASS (aprova o gate GPT só para testar execução) / BROOKS_LOCAL (usa score/contexto Brooks local; não representa decisão real da OpenAI).

InpForcarSetupTeste / InpSetupTeste / InpForcarCompraTeste — Padrão: **false / Wedge Second Entry / true**

Quando ativo, força o robô a operar o setup definido, na direção definida, ignorando as condições reais de mercado.

InpMostrarRespostaBrutaGPT — Padrão: **false**

Exibe no log do MT5 a resposta bruta (JSON) da API OpenAI, para diagnóstico.

InpBacktestSemVisualPesado — Padrão: **false**

Os elementos visuais pesados ficam ligados por padrão no backtest.

InpMiniPainelBacktest — Padrão: **true**

Exibe um painel mínimo durante o backtest com as estatísticas essenciais.

RESUMO — CONFIGURAÇÃO PADRÃO ATIVA DO PREMIUM v3.47

Opere com método. Opere com consciência. Você é o responsável por todas as operações realizadas.

Parâmetro	Valor	Observação
Horário de entradas	00:00 - 23:00	Só trava ENTRADA nova · fecha tudo às 23:59
Direção para novas entradas	Comprar/Vender	RIB e inversão continuam livres em qualquer lado
Bloqueio de primeiras barras	1 barra (NOVO)	Só trava entrada, não a leitura de contexto
Pausa por notícia	Desligada (NOVO)	Filtra por BRL,USD · impacto mínimo Alta
Perfil Brooks	AGRESSIVO	Personalizado — sem regra extra além dos inputs manuais
Modo Stop	Stop BK (consolidado)	Teto universal InpStopMaximoPts = 1.200 pts em qualquer modo
RR mínimo	Por contexto: 0.8 a 3.0 (piso 1:1)	Nunca abaixo de 1:1
Trailing	Por R híbrido + contexto de canal	Scalp 0.8R · Normal 1.0R · Trend 2.0R
Gain/Loss diário	Desativados (0/0)	Configure conforme seu capital
Limite por lado da MA	Desativado	InpUsarLimiteOpsPorLadoMA=false
RIB	InpUsarRIB=true (NOVO padrão)	Vem ATIVO por padrão nesta versão
RIB — recuperações máx.	10	Multiplicador exponencial 1→2→4...
RIB — barra de decisão	10	RECUPERAR / ENCERRAR / INVERTER
RIB — critérios encerrar	3 de 5	Configurável: 1 a 5
RIB — multiplicador inversão	2.0x	vol_aberto × 2, limitado pelo teto
RIB — teto contratos	8	Válido para ADDs e inversões
RIB — alvo financeiro	R\$ 50	Fecha cesta ao atingir lucro
Modo de Execução	MODO_OPERAR	GPT valida e libera/bloqueia entradas — 11 modos disponíveis
Modo Teste GPT	BROOKS_LOCAL (NOVO)	Backtest sem WebRequest, simula só o gate GPT
Modelo GPT	gpt-4.1-mini	InpUsarGPTDireto=false por padrão
Setups	Todos ativos	Incluindo II, Micro Duplo e 20 Barras Gap
Spread máximo	80 pts	Filtro desligado por padrão (InpUsarFiltroSpread=false)
Losses consecutivos	Desativado (NOVO)	InpMaxLossesConsecutivos=0



"Você para de adivinhar o próximo movimento do mercado. A cada barra, uma leitura de contexto."

PsiqueTrader Brooks GPT — Price Action + Psicologia + Inteligência Artificial

Os conceitos utilizados são inspirados na metodologia Price Action desenvolvida por Al Brooks. O sistema não possui vínculo, parceria, certificação ou endosso oficial do autor. Nenhuma metodologia ou tecnologia garante lucro ou elimina o risco de perdas no mercado financeiro.

© PsiqueTrader · Todos os direitos reservados · @psiquetrader